

Migrer une vdisk d'une VM vers une autre VM

Repérer le disque LVM

```
lvs
```

Repérer le nom du vdisk sur la VM

```
cat /etc/pve/nodes/pve/qemu-server/<ID>.conf | grep lvm
```

Renommer le volume logique en accord avec la VM cible

```
lvrename pve/vm-<IDSource>-disk-1 pve/vm-<IDCible>-disk-1
```

Suppression du vdisk dans la configuration de la VM source

```
sed -i.backup '/vm-<IDSource>-disk-1/d'  
/etc/pve/nodes/pve/qemu-server/<IDSource>.conf
```

Ajout d'une ligne dans la configuration de la VM cible

```
echo "scsi1: local-lvm:vm-<IDCible>-disk-1,size=42G" >>  
/etc/pve/nodes/pve/qemu-server/<IDCible>.conf
```